

Configurazione casella

PECPOST

Come configurare la tua casella di posta elettronica certificata PecPost


La configurazione guidata prende ad esempio outlook, tutti gli altri client di posta seguono impostazioni

Guida alla configurazione

1. Avviare Outlook Express e selezionare **Strumenti** > **Account**
2. Tra le voci selezionare **Aggiungi** > **Posta elettronica**




1



2

3. Nella pagina **Nome utente** inserire nello spazio "Nome visualizzato" il nome che si vuole sia riportato dai destinatari del messaggio e selezionare **Avanti**.



3



4

4. Nella pagina Indirizzo per la posta Internet **inserire l'indirizzo di posta certificata** e cliccare **Avanti**

Mandaci
pure a quel
paese



Configurazione casella

PECPOST

5. Inserire nella finestra Nomi dei server di posta il **server POP3** e i Server di posta in arrivo e in uscita.

Il server della posta in arrivo è: POP3

Server posta in arrivo (POP3, IMAP o HTTP):

Il server SMTP è utilizzato per la posta in uscita.

Server posta in uscita (SMTP):

< Indietro Avanti > Annulla

Server di posta in arrivo
inserire:
pop3s.pec.aruba.it

Server di posta in uscita
inserire:
smtps.pec.aruba.it

Selezionare **Avanti**.

6. Inserire **nome account** e **password** ricevuti via e-mail tra le indicazioni per l'attivazione.

Qualora la password fosse stata modificata rispetto a quella ricevuta, è ovviamente necessario inserire quella nuova.

Immettere il nome e la password dell'account di posta elettronica forniti dal provider di servizi Internet.

Nome account: prova@pecpost.it

Password: *****

Memorizza password

Se il provider di servizi Internet richiede l'utilizzo del sistema di autenticazione tramite password (SPA) per accedere all'account della posta, selezionare la casella di controllo Accesso tramite autenticazione password di protezione (SPA).

Accesso tramite autenticazione password di protezione

< Indietro Avanti > Annulla

Selezionare
Memorizza password.

Cliccare **Avanti** e **Fine**.

7. Riavviare.

Mandaci
pure a quel
paese



Configurazione casella

PECPOST


8. Per configurare l'account di posta scegliere **Strumenti** > **Account**.
Selezionare la configurazione appena impostata e cliccare **Proprietà** > **Generale**.



8

Inserire il nome che si desidera venga visualizzato dai destinatari del messaggio e l'indirizzo della casella certificata.

9. Cliccare su **Server**



9

Selezionare **Autenticazione del server necessaria**

Mandaci
pure a quel
paese



Configurazione casella

PECPOST

10. Selezionare **Impostazioni avanzate**

Selezionare entrambe le opzioni

Il server richiede una connessione protetta (SSL)

Generale | Server | Connessione

Protezione | Impostazioni avanzate

Numeri di porta del server

Posta in uscita (SMTP): 465 [Predefinito]

Il server necessita di una connessione protetta (SSL)

Posta in arrivo (POP3): 995

Il server necessita di una connessione protetta (SSL)

Timeout del server: 1 minuto

Invio

Dividi messaggi superiori a 60 KB

Recapito

Conserva una copia dei messaggi sul server

Rimuovi dal server dopo 5 giorni

Rimuovi dal server dopo l'eliminazione da Posta eliminata

OK Annulla Applica

Inserire in **Posta in uscita 465**

Inserire in **Posta in arrivo 995**

Selezionare la voce **Conserva una copia dei messaggi sul server**

10

Scegliere **Applica** e poi **Ok**

Mandaci
pure a quel
paese

